



Colorare

- 1) Breve descrizione
- 2) caratteristiche tecniche del programma
- 3) Requisiti tecnici
- 4) Regolazioni varie prima dell'uso
- 5) Note tecniche per l'insegnante
- 6) Procedure per la personalizzazione
- 7) Informazioni su ...Colorare

1) Breve descrizione

Disegni da colorare

2) Caratteristiche tecniche del programma

- Il software può essere predisposto, in maniera specifica, per ogni singolo alunno
 - Personalizzando la palette dei colori da utilizzare
 - numero dei colori
 - colori da utilizzare
 - Attivando/ disattivando voci e suoni
 - Rispetto alle periferiche di input, scegliendo tra mouse, tastiera (spazio e invio) e scansione manuale/automatica, in base alle capacità motorie del bambino

3) Requisiti tecnici

Il programma gira in Win 98 o superiori. Per funzionare, richiede necessariamente l'installazione e/o la registrazione dei seguenti files nella cartella system di Windows:

1. runtimes VisualBasic 6 (già presenti in windows XP)
2. richtx32.ocx
3. flash.ocx http
SAPI e runtimes vocali

4) Regolazioni prima dell'uso

- la risoluzione grafica dello schermo deve essere almeno di 800x600 pixel (in caso di risoluzioni maggiori il programma si ridimensionerà automaticamente, mentre potrebbero esserci oggetti non visualizzati se il programma viene avviato a 640 x 480)

5) Note tecniche per l'insegnante

Informazioni generali

La procedura di installazione del programma comporta la creazione di una directory principale di programma (che può essere dislocata in qualsiasi posizione e con qualsiasi nome) in cui vengono collocate i seguenti files e sottocartelle:

- 1) file eseguibile di nome **colorare.exe**
- 2) **colorare.pdf**: questo file, che è richiamabile anche dall'interno del programma
- 3) **documento.pdf**: documento del progetto Qualisoft
- 4) **\SUONI** cartella contenente i suoni
- 5) **\SWF** cartella contenente i disegni da colorare

Eeguire colorare

- All'avvio del programma selezionare il disegno da colorare

6) Procedure per la personalizzazione

- Dall'interno del menù Impostazioni è possibile
 - Configurare i colori
 - quanti e quali colori utilizzare
 - scegliendo nuovi colori verrà richiesto di inserire il nome del colore (necessario per l'utilizzo con la sintesi vocale)
 - scegliere la posizione della barra dei colori
 - Attivare / disattivare l'utilizzo della sintesi vocale
 - Impostare l'utilizzo di voci registrate (non incluse nel

- programma)
- impostare l'utilizzo del mouse oppure scansione mono / bitasto (in questo caso scegliere il colore per la scansione e se indicare la parte selezionata colorandone il solo profilo o l'intera area)
- I file di configurazione vengono salvati nella cartella
c:\impostazioniprogrammiivana\colorare

7) Informazioni sul programma

QualiSOFT | www.qualisoft.org
■ **didattico** ■

L'autore

Aziz Rouame – arouame@ausilioteca.org

Ivana Sacchi – www.ivana.it - ivana@ivana.it

Modalità di distribuzione

Questo software può essere copiato, distribuito ed utilizzato liberamente
Se ne esclude la decompilazione e qualsiasi utilizzo a scopo di lucro